




Assunto:	Gravação de videoconferência através do software Seal Conecta Lite	Data:	18/08/2020
Horário e Local:	STI – TJES – Ed. Vértice 16º Andar	Versão:	1.0

COMO CONFIGURAR A CAPTURA DE TELA

1. Após iniciar a vídeo conferência, vá até a tela do Seal Conecta Lite e no menu superior, clique em **SISTEMA -> CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO** (imagem abaixo) para configurar o áudio e vídeo de captura do Seal Conecta Lite.




2. Na tela de **CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO** será necessário definir o **Formato de Vídeo** (imagem abaixo). Será necessário escolher também o **DISPOSITIVO DE ÁUDIO**. Escolha: **Seal Audio Mixer**, logo após, clique no botão inferior **EDITAR MIXER**, para configurar os dispositivos de áudio.






3. Em **CONFIGURAÇÕES DO MIXER DE ÁUDIO**, clique no botão **ADICIONAR** (imagem abaixo).



4. Escolha a opção **Loopback Audio**, para capturar o áudio do computador e clique **OK**. (imagem abaixo).



5. **Repita os passos 3 e 4**, para adicionar o microfone que realizará a captura de som da sala, onde a audiência está sendo realizada, logo após, clique no botão **OK**.





6. Agora, na tela **CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO**, clique no botão **ADICIONAR**, para adicionar um dispositivo de vídeo (imagem abaixo).

The screenshot shows the 'CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO' interface. It includes sections for 'FORMATO DE GRAVAÇÃO', 'DISPOSITIVO DE ÁUDIO', and 'DISPOSITIVOS DE VÍDEO'. The 'ADICIONAR' button in the 'DISPOSITIVOS DE VÍDEO' section is circled in red.


7. Na tela de **DISPOSITIVO DE VÍDEO**, selecione o dispositivo **Captura de Tela** (imagem abaixo).

The screenshot shows the 'DISPOSITIVO DE VÍDEO' configuration screen. A dropdown menu for 'Dispositivo' is open, and the 'Captura de Tela' option is circled in red. Other options include '(Selecione um dispositivo)', 'Dispositivo de vídeo USB', and 'Imagem estática'.


8. O software solicitará que seja demarcada a área de gravação (imagem abaixo). Para isto, basta clicar e segurar o botão esquerdo do mouse no canto superior da área de interesse arrastando-o até o final da área, ou, selecionando a janela desejada (ALT+TAB) e clicando com o botão esquerdo na janela desejada.



9. A tela aparecerá no preview da câmera (imagem abaixo). Logo após clique em **OK**.



10. Na tela de **CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO**, aparecerá o ScreenCap (captura de tela) do software utilizado para videoconferência (imagem abaixo). Agora, basta clicar no botão **SALVAR**.





COMO INICIAR A GRAVAÇÃO

Já na tela de gravação, basta clicar no botão **INICIAR GRAVAÇÃO** (imagem abaixo). Pronto! Sua gravação começou!

SISTEMA CADASTROS RELATÓRIOS AJUDA ● GRAVAÇÃO

+ NOVO ÍNDICE X EXCLUIR ÍNDICE INSERIR CAPA INSERIR MÍDIA SUSPENDER FINALIZAR

PREVIEW DE GRAVAÇÕES

Duração **00:01:09.7**

● INICIAR GRAVAÇÃO

Vídeo 360x240 YUY2 30Hz

OVERLAY CAMERA opções

Áudio 44 KHz Estéreo

Canal Mestre

Loopback Audio

Microfone (AT2020USB+)

Espaço Livre em Disco: 456.402 MB - 3228 horas